

# GUIDA CONFIGURAZIONE PEC

Quale configurazione scegliere?

**POP3 e IMAP** sono le due modalità con le quali configurare l'accesso alla casella PEC nel client di posta.

Se scegli la modalità **POP3** (Post Office Protocol 3), attualmente la più diffusa, i messaggi verranno prelevati dalla cartella Posta in arrivo del server di posta e scaricati in locale sul mio computer. Non saranno più visibili da webmail, a meno che non selezioni l'opzione che ti permette di conservarne una copia sul server.

Con **IMAP4** (Internet Mail Access Control 4) i tuoi messaggi, indipendentemente dal fatto che siano nella cartella Posta in arrivo o in una qualsiasi delle altre cartelle, rimarranno comunque sul server mentre sul tuo computer ne sarà scaricata soltanto una copia. Potrai quindi accedere alla tua casella da più computer e visualizzare lo stesso contenuto, purché tutti gli accessi avvengano via IMAP4 oppure webmail.

E' importante tenere a mente che la cancellazione di un messaggio dal client di posta implica la cancellazione anche nella webmail e viceversa.

## Parametri di configurazione client

- IMAP (posta in arrivo): **mbox.cert.legalmail.it** - Porta **993**
- POP3 (posta in arrivo): **mbox.cert.legalmail.it** - Porta **995**
- SMTP (posta in uscita): **sendm.cert.legalmail.it** - Porta **465**

Selezionare l'opzione "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione".

Verificare che sia selezionata l'opzione "**Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**".

### Impostazioni avanzate

Abilitare impostazioni di Connessione Crittografata SSL sia su IMAP/POP3 che SMTP ed impostare le porte come sopra.

---

## Esempio di configurazione su Microsoft Outlook 2016

### CONFIGURAZIONE POP3

---

Avviare il programma Microsoft Outlook 2016.

Un clic sul comando di menu File ti permette di visualizzare le possibili opzioni dell'area Informazioni.

Seleziona la voce Aggiungi account.



Informazioni

Apri ed esporta

Salva con nome

Salva come  
Adobe PDF

Salva allegati

Stampa

Account  
di Office

Feedback

Supporto


Opzioni

Esci

# Informazioni account

Nessun account disponibile. Aggiungere un account di posta elettronica per attivare ulteriori caratteristiche.

+ Aggiungi account



## Impostazioni account

Consente di modificare le impostazioni per l'account o configurare più connessioni.

- Consente di accedere all'account dal Web.
- [Ottieni l'app Outlook per iPhone, iPad, Android o Windows 10 Mobile.](#)



## Risposte automatiche (Fuori sede)


Usare le risposte automatiche per comunicare ad altri che non ci si trova in ufficio, si è in vacanza o non è possibile rispondere ai messaggi di posta elettronica.



## Impostazioni cassetta postale

Consente di gestire la dimensione della cassetta postale svuotando la cartella Posta eliminata e archiviando elementi.

- Spazio disponibile pari a 49,5 GB su 49,5 GB



## Regole e avvisi


Usare Regole e avvisi per organizzare i messaggi di posta elettronica in arrivo e per ricevere aggiornamenti in caso di aggiunta, modifica o rimozione di elementi.




## Gestisci componenti aggiuntivi

Consente di gestire e acquisire componenti aggiuntivi Web per Outlook.


4. Microsoft Outlook 2016 chiede di inserire l'indirizzo della casella che desideri aggiungere.



5. Procedi con un clic sul pulsante Connetti e attendo che il programma termini le attività di predisposizione della configurazione.



6. Scegli di procedere con la configurazione POP selezionando l'apposita icona.



7. Microsoft Outlook 2016 ti propone un form all'interno del quale inserire i dati necessari per l'impostazione del tuo account di posta. Le informazioni richieste definiscono il server, di cui occorre indicare il nome, la porta e il metodo di crittografia richiesto. In particolare:

- Server posta in arrivo: mbox.cert.legalmail.it, porta 993, metodo di crittografia SSL/TLS;
- Server posta in uscita: sendm.cert.legalmail.it, porta 465, metodo di crittografia SSL/TLS.

- Attivare "Richiedi accesso con autenticazione password ..." sia POP che SMTP.
- Procedi con un clic sul pulsante *Avanti*

Impostazioni account POP (Non è corretto?)

Posta in arrivo

Server  Porta

Metodo di crittografia

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server  Porta

Metodo di crittografia

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Avanti**

8. Quando ti viene richiesto, inserisci la Password di accesso alla tua casella.

Immettere la password

**Connetti**

Aggiunta

La configurazione dell'account è stata completata

**OK**

Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono